





Selecione “OUTRAS REDES” e pressione “Enter”.



Selecione “ACCORD” e pressione “Enter”.



Selecione “FUNC. ESPEC.” e pressione “Enter”.



Digite “2” e pressione “Enter”.



Digite a senha técnica “314159” e pressione “Enter”.



Digite o número lógico fornecido na ordem de serviço e pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

CODIGO ESTABEL
.....

Digite o código do Estabelecimento fornecido na ordem de serviço. Pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

ID DA REDE
001

Mantenha o ID da Rede como “001” e pressione “Enter”.

Pay&Go Cliente
Arquivo Ajuda

Pay&Go 

CNPJ:03.361.770/0001-58
SETTS - TESTES PayGo e PlugPay

SOMENTE A VISTA
1.SIM 2*NAO

Selecione a opção desejada pelo lojista, pressionando “1” caso o estabelecimento NÃO queira a opção de PAGAMENTO PARCELADO ou “2” caso queira a opção de PAGAMENTO PARCELADO.



TERMINAL CONFIGURADO COM SUCESSO.

A partir desse momento, o Terminal está pronto para utilização.

Fechamento Terminal ACCORD


Utilize essa função apenas quando for necessário informar à Rede ACCORD os pagamentos e cancelamentos realizados ou quando for necessário zerar o Terminal.

Informe ao lojista que esta função deve ser realizada diariamente.

Acesse o Pay&Go via **automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione **“OUTRAS REDES”** e pressione **“Enter”**.



Selecione **“ACCORD”** e pressione **“Enter”**.




Selecione “FECHAMENTO” e pressione “Enter”.



Digite a senha técnica “314159” e pressione “Enter”.



Confirme a quantidade de Pagamentos realizados, pressionando “Enter”.



Confirme a quantidade de Cancelamentos realizados, pressionando **“Enter”**.



Aguarde até que o Fechamento seja concluído.



FECHAMENTO CONCLUÍDO COM SUCESSO.

Verificação da chave SETIS/NTK no PIN-pad para ACCORD

Antes da instalação do módulo é necessário verificar se o PIN-pad contém a chave SETIS/NTK, para isso execute os procedimentos que se encontram no capítulo [PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO DA CHAVE SETIS/NTK PARA PIN-PAD](#)

Zerar Terminal ACCORD


Essa função é utilizada unicamente para reconfigurar o Terminal Virtual ACCORD.

IMPORTANTE: Antes de executar essa opção, faça uma transação de FECHAMENTO, caso contrário as últimas transações realizadas no Terminal poderão ficar com status incorreto na Rede adquirente, resultando em pagamentos divergentes ao estabelecimento.

Acesse o Pay&Go via **automação comercial**, acionando a função Administrativa.



Selecione **"OUTRAS REDES"** e pressione **"Enter"**.



Selecione **"ACCORD"** e pressione **"Enter"**.




Selecione **"FUNC. ESPEC."** e pressione **"Enter"**.



Digite “99” e pressione “Enter”.



Digite a senha técnica “314159” e pressione “Enter”.



Confirme se realmente deseja zerar o Terminal, pressionando “1”.